

トランザクション認証 ご利用開始登録マニュアル

※利用開始登録は中断せずに **1** ～ **15** まで行ってください※
登録完了まで行わないとトークンの初期化が必要となりますのでご注意ください。

あいぎんビジネスダイレクト[セキュアプラス]画面

1 あいぎんビジネスダイレクト[セキュアプラス]へ **ログイン**します。

2 トークン利用開始登録画面が表示されます。

トークン利用開始登録

※シリアル番号を2回入力してください。

シリアル番号	必須	12	-	1234567	-	1	※角数字2桁、7桁、1桁
		12	-	1234567	-	1	※角数字2桁、7桁、1桁

トークン認証コード


必須

.....

トークン認証 >

8 「トークン認証」をクリックします。


トークン操作画面



3 裏面に記載の
シリアル番号を
2回入力します。



4 中央ボタンを
長押し(2秒以上)し、
電源を入れます。



5 画面に[DP002]と
表示されたら
右ボタンを1回
押します。



6 カメラが起動します。
ブラウザ画面の
二次元コードをかざ
して読み取ります。




7 トークン認証コード
(12桁)が
表示されたらPC画
面へ入力します。

9


「7 トークン認証コード(12桁)」表示後、
90秒以内に右ボタンを3回押してください



① 右ボタンを1回目押します。



② [DP007]が表示されます。
右ボタン2回目押します。



③ [DP008]が表示されます。
右ボタン3回目押します。
*カメラが起動します。

<裏面へ続く>

<表面からの続き>

あいぎんビジネスダイレクト[セキュアプラス]画面

トランザクション認証画面が表示されます。

トランザクション認証

13 登録完了のチェックボックスを
チェックします。

14 「認証確認」をクリックします。

15 注意喚起の画面が表示されます。
「OK」ボタンをクリックします。

登録完了

必ず
チェック

あいぎんビジネスダイレクト[セキュアプラス]登録確認

① 再度ログインをしてください。

A: トランザクション認証の設定画面が表示されない
→ 登録が完了しています。


B: トランザクション認証の設定画面が表示される
→ 再度、最初から登録を行ってください。

トークン操作画面



10

ブラウザ画面上的
二次元コードにかざ
して読み取ります。




11

トランザクション
認証番号(8桁)が
表示されますので、
ブラウザの画面上へ
入力します。

12

「11 トランザクション認証コード(8桁)」表示後、
90秒以内に右ボタンを2回押してください



① 右ボタン1回目
[DP011]が表示されます。



② 右ボタン2回目
「The device is activated.」と
表示されたら中央ボタンを
長押し(2秒以上)し、電源をOFFに
します。

必ず
チェック

トークン登録確認



① 電源OFFの状態。
② 左ボタンを押したまま
③ 中央ボタンを長押し(2秒以上)
して、電源をONにします。



④ 「▶Token info」と表示
されたら
右ボタン(OK)を押します。



⑤ トークンコードが表示されます。
正常に登録が完了しています。

Device not activated[DP020]が表示された場合
ご利用ガイドの「トランザクション認証の
トークン初期化」をご参照ください。